


## Como configurar uma conta de e-mail no Android?

As configurações de contas de e-mails são semelhantes em todas as aplicações de cliente de e-mail, separamos duas formas de realizar a configuração:

### Etapa 1: Como adicionar uma conta de e-mail

1- Acesse o aplicativo de e-mail do Android (No seu celular)

- Depois, clique em **Outro**



2- Insira a **conta de e-mail e a senha vinculada** que irá adicionar

- Depois, clique em **Entrar**



3-Na tela, você deverá escolher entre dois protocolos:

- **Configuração POP:** permite baixar cópias das mensagens do e-mail para um computador local
- **Configuração IMAP:** permite ler os e-mails como eles aparecem no servidor de hospedagem



## Etapa 2: Como configurar em POP ou IMAP

Agora você deverá realizar os ajustes de acordo com a configuração que optou:

## Configuração POP

1- No início da tela, em Configurações do Servidor, realize os seguintes ajustes:

- **Endereço de e-mail:** insira a conta de e-mail que irá adicionar
- **Usuário:** insira novamente a conta de e-mail completa
- **Senha:** digite a senha vinculada ao e-mail



< Configurações do servidor

Endereço de e-mail  
contato@seudominio.com.br

Usuário  
contato@seudominio.com.br

Senha  
\*\*\*\*\*

Exibir senha

Servidor de entrada

2- Em POP, na seção Servidor de entrada, realize os seguintes ajustes:

- **Servidor:** insira o nome do servidor da hospedagem (ex: br00.hostgator.com.br) ou mail. + o nome do domínio (ex: mail.seudominio.com.br)
- **Tipo de segurança:** selecione Nenhum (Para conexões sem SSL) ou SSL (Para conexões com SSL)
- **Porta:** insira 110 (Conexão sem SSL) ou 995 (Conexão com SSL)

Senha  
.....

Exibir senha

**Servidor de entrada**

Servidor:  
Nome do servidor ou mail. + dominio

Tipo de segurança  
Nenhum ▼  
ou SSL

Porta  
110 ou 995

Exclusão automática do servidor  
Nunca ▼

**Servidor de saída**

Se optou em usar uma **Conexão com SSL**, use o endereço da hospedagem no campo Servidor (Ex: br00.hostgator.com.br).

2- Na seção Servidor de Saída, realize os seguintes ajustes:

- **Servidor:** use o mesmo nome que informou na seção Servidor de Entrada
- **Tipo de segurança:** Selecione SSL (Para conexões com SSL) ou Nenhum (Para conexões sem SSL)
- **Porta:** insira 587 (Conexão sem SSL) ou 465 (Conexão com SSL)



< Configurações do servidor

Exclusão automática do servidor

Nunca ▼

**Servidor de saída**

Servidor SMTP

Nome do servidor ou mail. + dominio

Tipo de segurança

Nenhum ▼  
ou SSL

Porta

587 ou 465

Solicitar autent. para enviar e-mails

Exibir senha

Entrar

4- Para finalizar, insira o **e-mail da conta completo e a senha**

- Depois, clique em **Entrar**

Exclusão automática do servidor

**Servidor de saída**

Servidor SMTP

Nome do servidor ou mail. + dominio

Tipo de segurança

Nenhum ▼  
ou SSL

Porta

587 ou 465

Solicitar autent. para enviar e-mails

contato@seudominio.com.br

.....

Exibir senha

**Entrar**

Ao finalizar, o e-mail deverá estar configurado :)

*Faça testes! Envie um nova mensagem de e-mail para verificar se a configuração realizada está funcional :)*

## Configuração IMAP

1- No início da tela, em Configurações do Servidor, realize os seguintes ajustes:

- **Endereço de e-mail:** insira a conta de e-mail que irá adicionar
- **Usuário:** insira novamente a conta de e-mail completa
- **Senha:** digite a senha vinculada ao e-mail



< Configurações do servidor

Endereço de e-mail  
contato@seudominio.com.br

Usuário  
contato@seudominio.com.br

Senha  
\*\*\*\*\*

Exibir senha

Servidor de entrada

2- Em IMAP, na seção Servidor de entrada, realize os seguintes ajustes:

- **Servidor:** insira o nome do servidor da hospedagem (ex: br00.hostgator.com.br) ou mail. + o nome do domínio (ex: mail.seudominio.com.br)
- **Tipo de segurança:** Selecione SSL (Para conexões com SSL) ou Nenhum (Para conexões sem SSL)
- **Porta:** insira 143 (Conexão sem SSL) ou 993 (Conexão com SSL)

Senha  
.....

Exibir senha

**Servidor de entrada**

Servidor  
Nome do servidor ou mail. + dominio

Tipo de segurança  
Nenhum ▼  
ou SSL

Porta  
143 ou 993

Exclusão automática do servidor  
Nunca ▼

**Servidor de saída**

Se optou em usar uma **Conexão com SSL**, use o endereço da hospedagem no campo Servidor (Ex: br00.hostgator.com.br) . Se não souber o endereço da sua hospedagem.

3-Na seção Servidor de Saída, realize os seguintes ajustes:

- **Servidor:** use o mesmo nome que informou na seção Servidor de Entrada
- **Tipo de segurança:** Selecione SSL (Para conexões com SSL) ou Nenhum (Para conexões sem SSL)
- **Porta:** insira 587 (Conexão sem SSL) ou 465 (Conexão com SSL)

< Configurações do servidor

Exclusão automática do servidor

Nunca ▼

Servidor de saída

Servidor SMTP

Nome do servidor ou mail. + dominio

Tipo de segurança

Nenhum ▼  
ou SSL

Porta

587 ou 465

Solicitar autent. para enviar e-mails



Exibir senha

Entrar

4- Para finalizar, insira o **e-mail completo da conta e a senha**

- Depois, clique em **Entrar**

Exclusão automática do servidor

**Servidor de saída**

Servidor SMTP

Nome do servidor ou mail. + dominio

Tipo de segurança

Nenhum ▼  
ou SSL

Porta

587 ou 465

Solicitar autent. para enviar e-mails

contato@seudominio.com.br

.....

Exibir senha

Entrar



Ao finalizar, o e-mail deverá estar configurado :)

*Faça testes! Envie um nova mensagem de e-mail para verificar se a configuração realizada está funcional :)*